接続設定－ ADSL・FTTH（フレッツ）

この章では、ADSL 接続サービス（フレッツコース）や FTTH
B フレッツ接続サービスをお申し込みいただいた方のために、
インターネットに接続する方法についてご案内しています。

※ダイヤルアップ接続サービスでフレッツ ADSL をご利用のお客様は「フレッツ
コース　スタンダード」を「ダイヤルアップ接続コース」と読み替えて設定し
てください。

ネットワークを構築するときの留意点 …… 2
通信機器を接続する …… 4
回線の開通を確認する …… 6
インターネットに接続する …… 12
ブロードバンドルータの設定例 …… 17

ネットワークを構築するときの留意点

ご契約されたサービスによって、ネットワークを構築するときの留意点が異なります。

対応する NTT のサービス

αWeb フレッツ接続サービスは、NTT 東日本／西日本の以下のサービスに対応しています。

サービス名	NTT 東日本	NTT 西日本
ADSL 接続サービス（フレッツコース）	エントリー（1Mbps）,1.5Mbps, 8Mbps, モア（12Mbps）, モアⅡ（24Mbps）, モアⅡ（40Mbps）, モアⅢ（47Mbps）	1.5Mbps, 8Mbps, モア（12Mbps）, モア 24（24Mbps）, モア 40（40Mbps）, モアスペシャル（47Mbps）
FTTH（B フレッツ）接続サービス	マンションタイプ / ビルタイプ , ハイパーファミリータイプ / ニューファミリータイプ , ベーシックタイプ , ビジネスタイプ , ファミリータイプ	マンションタイプ / ワイヤレスタイプ / フレッツ・光プレミアム（マンションタイプ）, ファミリー 100/ フレッツ・光プレミアム（ファミリータイプ）, ベーシックタイプ , ビジネスタイプ , ファミリータイプ

ネットワーク構築のサポート

ネットワーク環境はお客様ごとに異なり、その環境を構築した方でなければ適切に設定できません。そのため、αWeb サポートセンター及び NTT 東日本／NTT 西日本では、ネットワーク構築などについてサポートいたしかねます。あらかじめご承知おきください。

サービスごとの特徴（IP アドレス）

ご契約されたサービスによって、グローバル IP アドレスの割り当て方法と、LAN 側のパソコンなどへの IP アドレスの割り当て方法が異なります。

グローバル IP アドレスの割り当て

サービス名	個数	IP アドレスの割り当て
フレッツコース　スタンダード	1 個	動的（不定期に変化します）
フレッツコース　IP1	1 個	固定（「登録完了のお知らせ」をご覧ください）
フレッツコース　IP8	8 個	
フレッツコース　IP16	16 個	
フレッツコース　IP32	32 個	

フレッツコース　スタンダード

1 台のパソコンをインターネットに接続するためのコースです。複数のパソコンを接続するには、市販のブロードバンドルータが必要です。

フレッツコース　IP1

1 台のパソコンをインターネットに接続するためのコースです。グローバル IP アドレスが変化しないため、インターネットに公開するサーバーの設置などに適しています。

フレッツコース　IP8・IP16・IP32

市販のブロードバンドルータが必要です。
取得したグローバル IP アドレスのうちの 3 個は、以下のように用途が決まっています。残りのグローバル IP アドレスを、LAN 側のパソコンなどに割り当ててください。

ネットワークアドレス	最小の値のアドレス
ブロードキャストアドレス	最大の値のアドレス
ブロードバンドルータの LAN 側	「登録完了のお知らせ」をご覧ください

フレッツ接続ツールを使う

「フレッツコース　スタンダード」または「フレッツコース　IP1」をご契約になり、1 台のパソコンをインターネットに接続する場合は、フレッツ接続ツールをご利用ください。
お使いのパソコンの OS が Winidows Vista/XP や Mac OS X の場合は、フレッツ接続ツールを使わずにインターネットに接続できます。

ブロードバンドルータを使う

複数のパソコンをインターネットに接続する場合や、「フレッツコース　IP8・IP16・IP32」をご契約された場合は、以下のブロードバンドルータをご利用ください。

ご利用になれるブロードバンドルータ

市販のブロードバンドルータを使う場合は、フレッツ ADSL または B フレッツに対応した製品をお買い求めください。

インターネット接続を確認しておく

ブロードバンドルータを接続する前に、ADSL モデムとパソコンだけでインターネットに接続できることを確認してください。接続できない場合は、設定が間違っていないか確認してください。

ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください

本書では、一部のブロードバンドルータについて、設定例をご案内しています。設定例については、「ブロードバンドルータの設定例」（P.17）をご覧ください。
ブロードバンドルータの機種によって、設定方法が異なります。さらに、同一のブロードバンドルータであっても、ファームウェアのバージョンによって設定画面が異なる場合があります。これらの場合は、ブロードバンドルータに付属する取扱説明書をご覧ください。

セキュリティ対策をお勧めします

本書でご案内する設定は、インターネットに接続するまでの設定例であり、セキュリティについては「全く」考慮していません。セキュリティ対策を施した上でご利用になることをお勧めします。
セキュリティの指針はお客様ごとに異なります。そのため、αWeb サポートセンターでは設定についてサポートいたしかねます。

通信機器を接続する

通信機器（ADSL モデムや終端装置）をパソコンと接続し、通信機器の動作を確認します。パソコンの OS に関わりません。

ADSL モデムの接続（フレッツ ADSL）

パソコンが 1 台の場合



1 ADSL モデムとスプリッタを、付属のモジュラーケーブルで接続します。

※タイプ 2 契約の場合、この手順を省略します。

2 スプリッタと壁のモジュラーコンセントを、付属のモジュラーケーブルで接続します。

※タイプ 2 契約の場合、ADSL モデムと壁のモジュラーコンセントを接続します。

3 ADSL モデムとパソコンを、付属 の LAN ケーブルで接続します。

4 ADSL モデムの電源を入れます。

パソコンが複数台の場合

複数台のパソコンをインターネットに接続する場合、まず 1 台のパソコンをインターネットに接続してください。
1 台で接続できることを確認したら、パソコンと ADSL モデムのあいだに市販のブロードバンドルータを挿入します。



ご利用になれるブロードバンドルータについては、「ブロードバンドルータを使う」（P.3）をご覧ください。
接続方法について詳しくは、ブロードバンドルータに付属する取扱説明書をご覧ください。

※NTT よりレンタルされる ADSL モデルの機種によっては、ブロードバンドルータ機能を持つものがあります。その場合は、ハブをご用意ください。

終端装置の接続（B フレッツ）

B フレッツのコースによっては、終端装置を使わない場合があります。終端装置を使わない場合の接続については、NTT より提供される資料をご覧ください。

パソコンが 1 台の場合



1 終端装置とパソコンを、付属の LAN ケーブルで接続します。

パソコンが複数台の場合

複数台のパソコンをインターネットに接続する場合、まず 1 台のパソコンをインターネットに接続してください。
1 台で接続できることを確認したら、パソコンと終端装置のあいだに市販のブロードバンドルータを挿入します。



ご利用になれるブロードバンドルータについては、「ブロードバンドルータを使う」（P.3）をご覧ください。
接続方法について詳しくは、ブロードバンドルータに付属する取扱説明書をご覧ください。

※光プレミアム契約のお客様の場合、CTU がブロードバンドルータとして動作します。そのため、市販のブロードバンドルータは不要な場合があります。

回線の開通を確認する

フレッツ ADSL または B フレッツの回線が開通していることを確認します。パソコンの OS によって操作が異なります。

Windows 98, Me, 2000 の場合

NTT より開通資料が送付されます。そのなかの「フレッツ接続ツール CD-ROM」を使って、開通を確認します。

記載画面は NTT 東日本のフレッツ接続ツールの画面です。記載画面が実際と異なる場合は、NTT より送付されたフレッツ設定資料をご覧ください。

フレッツ・スクウェアに接続する

1 フレッツ接続ツール CD-ROM をパソコンにセットし、フレッツ接続ツールをインストールします。

※操作方法については、フレッツ接続ツールに添付されている取扱説明書をご覧ください。

デスクトップに「フレッツ接続ツール」のアイコンが表示されます。

2 デスクトップの「フレッツ接続ツール」をダブルクリックします。

3 「フレッツ・スクウェア接続」をダブルクリックします。



ブラウザ（Internet Explorer など）が立ち上がり、「フレッツ・スクウェア」が表示されます。

フレッツ・スクウェア以外には接続できません
インターネットに接続する前に、フレッツ・スクウェアへの接続を切断します。続いて「インターネットに接続する」（P.12）をご覧ください。

4 フレッツ・スクウェアへの接続に成功すると、「詳細」に「接続」と表示されます。



「切断する」（P.7）へ進んでください。

■ フレッツ・スクウェアに接続できないときは

「新規プロファイルの作成」をダブルクリックし、以下の情報を半角文字で入力してプロファイルを作成します。このプロファイルをダブルクリックして、接続してください。

	NTT 東日本のお客様	NTT 西日本のお客様
この接続のユーザ名の入力	guest@flets	flets@flets
この接続のパスワードの入力	guest	flets
パスワードの再入力	guest	flets

■ Internet Explorer をお使いのときは

フレッツ接続ツールをインストールすると、Internet Explorer にフレッツ接続用のツールバーが追加されます。

フレッツ・スクウェアに接続するには、ツールバーのメニューで「フレッツ・スクウェア接続」が選ばれていることを確認し、「接続」をクリックします。

フレッツ・スクウェアへの接続を終了（切断）するには、「切断」をクリックします。

メニューに「フレッツ・スクウェア接続」がないときは、フレッツ接続ツールを使用します。

切断する

1 デスクトップの「フレッツ接続ツール」をダブルクリックします。

2「フレッツ・スクウェア接続」をマウスの右ボタンでクリックし、メニューの「切断」をクリックします。



※新規プロファイルを作成したときは、作成したプロファイルをマウスの右ボタンでクリックします。

3「はい」ボタンをクリックします。



4「詳細」に「切断」と表示されていることを確認します。

「インターネットに接続する」（P.12）へ進んでください。

Mac OS 9 の場合

NTT より開通資料が送付されます。そのなかの「フレッツ接続ツール CD-ROM」を使って、開通を確認します。

記載画面は NTT 東日本のフレッツ接続ツールの画面です。記載画面が実際と異なる場合は、NTT より送付されたフレッツ設定資料をご覧ください。

確認用に設定する

1 フレッツ接続ツール CD-ROM をパソコンにセットし、フレッツ接続ツールをインストールします。

※操作方法については、フレッツ接続ツールに添付されている取扱説明書をご覧ください。

デスクトップに「フレッツ接続ツール」のエイリアスが表示されます。

フレッツ接続ツール　エイリアス

2 アップルメニューをクリックし、「コントロールパネル」→「TCP/IP」をクリックします。



リモートアクセス画面が表示されます。

3 必要事項を入力し、左上隅のクローズボックスをクリックします。



経由先	「PPP」を選択します。
設定方法	「PPP サーバを参照」を選択します。
ネームサーバアドレス	1.0.0.0 と、入力します。

次の手順の画面が表示されます。

4 「保存」ボタンをクリックします。



画面が閉じ、設定が終了します。

次の「フレッツ・スクウェアに接続する」（P.8）へ進んでください。

フレッツ・スクウェアに接続する

1 デスクトップの「フレッツ接続ツール　エイリアス」をダブルクリックします。

フレッツ接続ツール　エイリアス

2 必要事項を入力し、「接続」ボタンをクリックします。

NTT 東日本の場合

ユーザー名	guest@flets と、入力します。
パスワード	guest と、入力します。

NTT 西日本の場合

ユーザー名	flets@flets と、入力します。
パスワード	flets と、入力します。

※半角文字の小文字で入力します。

フレッツ・スクウェアに接続し、「接続」ボタンが「切断」ボタンに変化します。

3 ブラウザ（Internet Explorer など）を立ち上げ、必要事項を入力して、return キーを押します。

アドレス欄	http://www.flets/ と、半角文字で入力します。

「フレッツ・スクウェア」が表示されます。

次の「切断する」（P.9）へ進んでください。

フレッツ・スクウェア以外には接続できません
インターネットに接続するには、フレッツ・スクウェアへの接続を切断してから、「インターネットに接続する」（P.12）をご覧ください。

フレッツ・スクウェアに接続できないときは
ユーザー名とパスワードをご確認ください。NTT 東日本と NTT 西日本の違いにご注意ください。

切断する

1 デスクトップの「フレッツ接続ツール　エイリアス」をダブルクリックします。

2 「切断」ボタンをクリックします。

「状況」欄に「接続されていません。」と表示されます。回線の確認は終了です。

「インターネットに接続する」（P.12）へ進んでください。

Mac OS X 10.2 ～ 10.3 の場合

ここでは、Mac OS X 10.2 を例に、設定方法をご案内します。Mac OS X 10.3 も同様に設定できます。

確認用に設定する

1 アップルメニューをクリックし、「システム環境設定」をクリックします。

2 「ネットワーク」をクリックします。



3 「場所」をクリックし、「新しい場所」をクリックします。



4 必要事項を入力し、「OK」ボタンをクリックします。



新しい場所の名前	わかりやすい名前を入力します。（例：フレッツ・スクウェア）

5 「表示」をクリックし、「内蔵 Ethernet」をクリックします。



6 「PPPoE」タブをクリックし、必要事項を入力して、「今すぐ適用」ボタンをクリックします。



PPPoE を使って接続する	チェックします。

NTT 東日本の場合

アカウント名	guest@flets と、入力します。
パスワード	guest と、入力します。

NTT 西日本の場合

アカウント名	flets@flets と、入力します。
パスワード	flets と、入力します。

※半角文字の小文字で入力します。

設定が終了します。

次の「フレッツ・スクウェアに接続する」（P.10）へ進んでください。

フレッツ・スクウェアに接続する

1 Dock の「Finder」をクリックします。



Finder の画面が表示されます。

2 「移動」メニューをクリックし、「アプリケーション」をクリックします。



アプリケーション画面が表示されます。

3 「インターネット接続」をダブルクリックします。

※「インターネット接続」がない場合は、「Internet Connect」をダブルクリックします。

4 「設定」をクリックし、「内蔵 Ethernet」をクリックします。



※画面の名称は、接続したモデムによって異なります。

5 「接続」ボタンをクリックします。

フレッツ・スクウェアに接続し、「ステータス」欄に「接続されています」と表示されます。

6 ブラウザ（Safari や Internet Explorer など）を立ち上げ、必要事項を入力して、return キーを押します。

アドレス欄	http://www.flets/ と、半角文字で入力します。

「フレッツ・スクウェア」が表示されます。

次の「切断する」（P.11）へ進んでください。

フレッツ・スクウェア以外には接続できません
インターネットに接続するには、フレッツ・スクウェアへの接続を切断してから、「インターネットに接続する」（P.12）をご覧ください。

フレッツ・スクウェアに接続できないときは
アカウント名とパスワードをご確認ください。NTT 東日本と NTT 西日本の違いにご注意ください。

切断する

1 Dock の「Finder」をクリックします。

Finder の画面が表示されます。

2 「移動」メニューをクリックし、「アプリケーション」をクリックします。

アプリケーション画面が表示されます。

3 「インターネット接続」をダブルクリックします。



※「インターネット接続」がない場合は、「Internet Connect」をダブルクリックします。

4 「接続解除」ボタンをクリックします。



※画面の名称は、接続したモデムによって異なります。

「ステータス」欄に「待機中」と表示されます。回線の確認は終了です。

「インターネットに接続する」（P.12）へ進んでください。

インターネットに接続する

設定を変更し、インターネットに接続します。パソコンの OS によって操作が異なります。

Windows 98, Me, 2000 の場合

フレッツ接続ツールを使って、インターネットに接続します。

記載画面は NTT 東日本のフレッツ接続ツールの画面です。記載画面が実際と異なる場合は、NTT より送付されたフレッツ設定資料をご覧ください。

設定する

1 デスクトップの「フレッツ接続ツール」をダブルクリックします。

2「新規プロファイルの作成」をダブルクリックします。



3 必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。



新しいプロファイル名を入力します。	わかりやすい名前を入力します。（例：alpha-web）

4 必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。



この接続のユーザー名の入力	接続用ログイン名を、半角文字で入力します。
この接続のパスワードの入力	接続用パスワードを、半角文字で入力します。
パスワードの再入力	接続用パスワードを、もう一度入力します。

※ダイヤルアップ接続サービスにてフレッツ ADSL をご利用の場合、PPP ログイン名と PPP パスワードを入力します。この場合、PPP ログイン名の末尾に、「@biglobe.ne.jp」を続けて入力します。

5「完了」ボタンをクリックします。



画面が閉じ、接続用プロファイルのアイコンが追加されます。

次の「接続する」（P.13）へ進んでください。

接続する

インターネットに接続するときは、以下の操作を行います。

1 デスクトップの「フレッツ接続ツール」をダブルクリックします。

2 作成した接続用プロファイルのアイコン（例：alpha-web）をダブルクリックします。

3 インターネットへの接続に成功すると、「詳細」に「接続」と表示されます。



インターネットに接続できないときは
ユーザー名とパスワードを確認してください。

■Internet Explorer をお使いのときは

フレッツ接続ツールをインストールすると、Internet Explorer にフレッツ接続用のツールバーが追加されます。
インターネットへ接続するには、ツールバーのメニューで接続先（例：alpha-web）を選び、「接続」をクリックします。

インターネット接続を終了するには、「切断」をクリックします。

切断する

インターネット接続を終了（切断）するときは、以下の操作を行います。

1 デスクトップの「フレッツ接続ツール」をダブルクリックします。

2 作成した接続用プロファイルのアイコン（例：alpha-web）をマウスの右ボタンでクリックし、メニューの「切断」をクリックします。



3 「はい」ボタンをクリックします。



4 「詳細」に「切断」と表示されていることを確認します。

Mac OS 9 の場合

フレッツ接続ツールを使って、インターネットに接続します。

記載画面は NTT 東日本のフレッツ接続ツールの画面です。記載画面が実際と異なる場合は、NTT より送付されたフレッツ設定資料をご覧ください。

接続する

1 デスクトップの「フレッツ接続ツール　エイリアス」をダブルクリックします。

フレッツ接続ツール　エイリアス

2 必要事項を入力し、「接続」ボタンをクリックします。

ユーザー名	接続用ログイン名を、半角文字で入力します。
パスワード	接続用パスワードを、半角文字で入力します。

※ダイヤルアップ接続サービスにてフレッツ ADSL をご利用の場合、PPP ログイン名と PPP パスワードを入力します。この場合、PPP ログイン名の末尾に、「@biglobe.ne.jp」を続けて入力します。

インターネットに接続し、「接続」ボタンが「切断」ボタンに変化します。

インターネットに接続できないときは
ユーザー名とパスワードを確認してください。

切断する

インターネット接続を終了（切断）するときは、以下の操作を行います。

1 デスクトップの「フレッツ接続ツール　エイリアス」をダブルクリックします。

2 「切断」ボタンをクリックします。

「状況」欄に「接続されていません。」と表示されます。

Mac OS X 10.2 ～ 10.3 の場合

ここでは、Mac OS X 10.2 を例に、設定方法をご案内します。Mac OS X 10.3 も同様に設定できます。

設定する

1 アップルメニューをクリックし、「システム環境設定」をクリックします。

2「ネットワーク」をクリックします。



3「場所」をクリックし、「新しい場所」をクリックします。



4 必要事項を入力し、「OK」ボタンをクリックします。



新しい場所の名前	わかりやすい名前を入力します。（例：alpha-web）

5「表示」をクリックし、「内蔵 Ethernet」をクリックします。



6「PPPoE」タブをクリックし、必要事項を入力して、「今すぐ適用」ボタンをクリックします。



PPPoE を使って接続する	チェックします。
アカウント名	接続用ログイン名を、半角文字で入力します。
パスワード	接続用パスワード名を、半角文字で入力します。
パスワードを保存する	同じパソコンを使うほかのユーザーにも、上記の PPP ログイン名と PPP パスワードの利用を許可する場合は、チェックします。
メニューバーに PPPoE ステータスを表示する	チェックします。

※ダイヤルアップ接続サービスにてフレッツ ADSL をご利用の場合、PPP ログイン名と PPP パスワードを入力します。この場合、PPP ログイン名の末尾に、「@biglobe.ne.jp」を続けて入力します。

接続する

1 メニューバーの PPPoE ステータスをクリックし、「接続」をクリックします。



インターネットに接続し、メニューの「接続」が「接続解除」に変化します。

インターネットに接続できないときは
アカウント名とパスワードを確認してください。

切断する

インターネット接続を終了（切断）するときは、以下の操作を行います。

1 メニューバーの PPPoE ステータスをクリックし、「接続解除」をクリックします。



メニューの「接続解除」が「接続」に変化します。

ブロードバンドルータの設定例

ブロードバンドルータの設定例です。設定について、αWeb サポートセンターではサポートいたしかねます。

操作の流れ

次の順序で設定します。

1 ブロードバンドルータを設置します。

※ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

2 ブロードバンドルータにパソコンを接続します。

3 パソコンを設定します。

4 IP アドレスの取得を確認します。

5 ブロードバンドルータを設定し、インターネットに接続します。

※YAMAHA 製 RT57i の設定方法→「YAMAHA 製 RT57i の場合」(P.17)

※Alied Telesis 製 AR260S の設定方法→「Alied Telesis 製 AR260S の場合」(P.20)

※その他のブロードバンドルータをお使いの場合は、お使いのブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

※フレッツコース（IP8 ／ IP16 ／ IP32）をご契約の場合は、ブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

6 フィルタリングなど、セキュリティを保つための設定をします。

※お使いのブロードバンドルータの取扱説明書をご覧ください。

YAMAHA 製 RT57i の場合

はじめて設定する場合

「フレッツコース　スタンダード」と「フレッツコース IP1」の設定例です。

1 ブラウザ（Internet Explorer など）を立ち上げ、必要事項を入力して、Enter キーを押します。



アドレス欄	http://192.168.100.1/ と、半角文字で入力します。

2 「プロバイダ情報の設定」ボタンをクリックします。



手順 3 の画面が表示されない場合は、「再設定する場合」(P.19) の手順 3 以降をご覧ください。

3 「PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続…」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



4 必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。



設定名	わかりやすい名前を入力します。（例：alpha-web）
ユーザ ID	接続用ログイン名を、半角文字で入力します。
接続パスワード	接続用パスワードを、半角文字で入力します。

※ダイヤルアップ接続サービスにてフレッツ ADSL をご利用の場合、PPP ログイン名と PPP パスワードを入力します。この場合、PPP ログイン名の末尾に、「@biglobe.ne.jp」を続けて入力します。

5 「DNS サーバアドレスを指定しない…」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



6 内容を確認し、「設定の確定」ボタンをクリックします。



設定が終了します。

7 「接続」ボタンをクリックします。



8 接続できたことを確認し、「トップへ戻る」ボタンをクリックします。



インターネットに接続できないときは
次の「再設定する場合」（P.19）をご覧ください。

再設定する場合

1 ブラウザ（Internet Explorer など）を立ち上げ、必要事項を入力して、Enter キーを押します。

アドレス欄	http://192.168.100.1/ と、半角文字で入力します。

2「プロバイダ情報の設定」ボタンをクリックします。



3「設定」ボタンをクリックします。



4 必要事項を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。



設定名	わかりやすい名前を入力します。（例：alpha-web）
ユーザ ID	接続用ログイン名を、半角文字で入力します。
接続パスワード	接続用パスワードを、半角文字で入力します。

※ダイヤルアップ接続サービスにてフレッツ ADSL をご利用の場合、PPP ログイン名と PPP パスワードを入力します。この場合、PPP ログイン名の末尾に、「@biglobe.ne.jp」を続けて入力します。

5「DNS サーバアドレスを指定しない…」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



6 内容を確認し、「設定の確定」ボタンをクリックします。



設定が終了します。

7 「接続」ボタンをクリックします。



8 接続できたことを確認し、「トップへ戻る」ボタンをクリックします。



インターネットに接続できないときは
ユーザー ID と接続パスワードを確認してください。

Alied Telesis 製 AR260S の場合

「フレッツコース　スタンダード」と「フレッツコース IP1」の設定例です。

1 ブラウザ（Internet Explorer など）を立ち上げ、必要事項を入力して、Enter キーを押します。

アドレス欄	http://192.168.1.1/ と、半角文字で入力します。

2 必要事項を入力し、「OK」ボタンをクリックします。



ユーザー名	manager と、半角文字で入力します。
パスワード	friend と、半角文字で入力します。

セキュリティを保つために
インターネットへの接続を確認したあとで、パスワードを変更することをお勧めします。
パスワードには、他人に推測されやすい単語を使わないことをお勧めします。

3 左側のメニューを「WAN」→「WAN」の順にクリックします。



4 必要事項を入力し、「適用」ボタンをクリックします。



ユーザー名	接続用ログイン名を、半角文字で入力します。
パスワード	接続用パスワードを、半角文字で入力します。

※ダイヤルアップ接続サービスにてフレッツ ADSL をご利用の場合、PPP ログイン名と PPP パスワードを入力します。この場合、PPP ログイン名の末尾に、「@biglobe.ne.jp」を続けて入力します。

5 左側のメニューの「再起動」をクリックし、「適用」ボタンをクリックします。



6 左側のメニューの「システム情報」をクリックし、「WAN 側 IP アドレス」が「0.0.0.0」ではないことを確認します。



※「0.0.0.0」の場合、インターネットへの接続に失敗しています。

インターネットに接続できないときは
ユーザー名とパスワードを確認してください。